

# 縱橫碼取碼規則

## 筆形代碼

縱橫碼的取碼方法，是把筆形分為 10 類，分別用「0」—「9」十個數字代表。

筆形代碼：

代碼	筆形名	筆形	筆形說明
1	橫	不蟲病港功羽珍耽	橫劃為 1 (包括橫別及斜別)
2	豎	川在利你斷經能巡	豎為 2 (包括斜豎)
3	點及捺	良外廣竊州裴乏這	點、捺為 3
4	叉	古早希安左式花共	兩筆交又是 4 (不論直交或斜交)
5	插	青打盞成春甲建熱	兩橫一豎是 5 (不論直交或斜交)
6	方	吃足告細置黑粵國	「口」形為 6
7	角及右鈎	長刀每具凸免衣代	角形是 7 (包括兩個角形相連及鈎)
8	八	午羊分人頁走政燭	「八」及其變形是 8
9	小	當水暴你卷慢經燒	「小」及其變形是 9
0	撇及左鈎	看川登獲到了冠將	撇及左鈎為 0 (包括帶撇的鈎)

上列筆形可通過下列口訣以方便記憶：


一橫二豎三點捺，又四插五方塊六，  
七角八八九是小，撇與左鈎都是零。

縱橫碼以楷體字型為標準字型取碼。

## 取碼規則

縱橫碼取碼的原則，是將漢字看成一個方塊字，取該漢字四個角的筆形代碼為該字的縱橫碼編碼，取碼次序為：

- 左上角的筆形為第一碼
- 右上角的筆形為第二碼
- 左下角的筆形為第三碼
- 右下角的筆形為第四碼。



在取筆形代碼時，如筆形有超過一個選擇可取時，取所佔筆劃較多的筆形為其編碼。

字例：

1. 四碼漢字，例如：

象	循	化	稱	彩	魷
0003	0026	0027	0090	0090	0107
船	我	射	貓	牡	皓
0246	0307	0400	0406	0451	0466
觸	鼻	句	鱗	發	碼
0600	0602	0760	0935	1004	1100
張	頭	副	雅	殘	孩
1103	1118	1260	1301	1307	1308
聽	理	醜	粥	刀	聊
1413	1611	1667	1700	1700	1710
務	攻	將	比	歲	虎
1800	1814	2000	2077	2107	2107

岸	繼	幼	淑	證	斌
2204	2291	2470	3014	3061	3347
補	禱	靖	韻	旗	鞍
3390	3490	3510	3668	3808	4354
斯	難	姑	樹	埋	力
4082	4381	4446	4490	4611	4700
鵲	殺	軟	排	規	號
4760	4794	5058	5101	5687	6107
戰	購	跑	斤	后	髮
6357	6580	6717	7002	7006	7044
歷	豚	驅	區	颶	腿
7101	7103	7131	7171	7307	7703
門	閣	歉	矯	瓶	罐
7720	7720	8008	8080	8147	8471
鍊	算	輝	糖	燒	幣
8519	8844	9005	9396	9487	9820

2. 如一個筆形佔該字兩個角（左上角及右上角、左下角及右下角、左上角及左下角、右上角及右下角），則這兩個角只取一碼。（筆形以紅色表示）

川	耍	州	定	英	走
02	14	32	38	48	48

春	畢	昌	凸	爸	悃
56	65	66	77	87	96
怕	順	片	外	悉	科
96	018	022	030	033	049
鍵	個	和	似	丞	廷
057	062	069	082	101	104
需	酬	更	彙	桌	鬥
120	126	153	209	219	220
鬧	豈	凶	糾	台	房
220	221	227	229	236	300
廣	這	計	過	寂	赤
308	333	346	373	394	403
菲	麵	博	革	者	如
411	414	430	445	446	464
去	翅	哲	耕	略	最
473	474	506	559	606	614
喊	時	咕	睛	屋	凹
637	640	646	650	701	777
氛	無	築	悼	常	料
807	833	889	914	920	949

3. 一個碼的漢字，例如

一	十	口	國	人	八	小
1	4	6	6	8	8	9

4. 若漢字左上角呈「十」或「#」形狀，那麼“高出筆形優先取碼”。例如：(筆形以紅色表示)

頗	帳	農	成
4 1 0 8	4 1 2 3	5 5 0 3	5 3 0 7

5. 若漢字右上角呈「力」或「卩」形狀，那麼“高出筆形優先取碼”。例如：(筆形以紅色表示)

他	佛	健	功
0 4 2 7	0 5 2 0	0 5 2 4	1 4 1 0

6. 若漢字的下部呈「亼」形狀，則左下角為「7」，右下角為「3」。例如：

裝	裘	龔	衷
2 4 7 3	4 3 7 3	3 1 7 3	3 7 3
表	震	袁	裳
5 7 3	3 7 3	4 7 3	9 7 3

7. 「疒」形的字，則上部為「3」，左下角為「1」。例如：

病	症	瘦	疾
3 1 0	3 1 1	3 1 4	3 1 6
癩	瘋	癩	疾
3 1 5	3 1 7	3 1 3	3 1 8

8. 若漢字上部為「艹」，則上部取碼為「4」。例如：

蔣	蕭	菲	落
4 0 0	4 0 2	4 1 1	4 1 6

9. 若漢字上部、下部、左部或右部呈「丿」筆形且獨佔漢字兩角，則取碼為「3」。例如：(筆形以紅色表示)

003	030	301	32	33	330

10. 若漢字左上角或右上角為「冫」，取碼均為「7」。例如：(筆形以紅色表示)

0710	2720	7029
7529	7723	8780

11. 若漢字左上角呈「ㄚ」形狀，取碼為「7」。例如：(筆形以紅色表示)

708	7210	770	7707
7744	776	7777	778

12. 部份較難取碼的漢字。例如：

109	153	1700	227	333	3433
403	403	5	503	5307	54